

мѣщеніи или даже, если погода позволяетъ, на открытомъ мѣстѣ, но защищенномъ отъ сквозного вѣтра. Такое проваживаніе дѣлается отъ 15 до 20 минутъ.

Сердце и органы дыханія не могутъ быть произвольно успокаиваемы однимъ разомъ, какъ мышцы, служащія для перемѣщенія. Ихъ сильное возбужденіе раньше прекращается, если отправление локомоторнаго аппарата останавливается мало-по-малу и, такъ называемое, послѣдовательное потѣніе, при подобныхъ обстоятельствахъ, всегда бываетъ довольно умѣренное. Лишь послѣ этого можно поставить лошадь въ конюшню, ее растереть и покрыть.

Теперь надо сказать нѣсколько словъ о попонахъ. Употребленіе холщевыхъ попонъ въ данномъ случаѣ не пригодно, несмотря на то, что многіе утверждаютъ, что лѣтомъ для потѣющихъ лошадей холщевыя попоны лучше другихъ. Такое мнѣніе вытекаетъ изъ полного незнанія фактически происходящихъ процессовъ. Холщевыя попоны быстро дѣлаются влажными на кожѣ лошади, покрытой потомъ, и мелкія поры ихъ




Рис. 49—51. Ножи для пота.

чрезвычайно скоро закупориваются при увлажненіи. Такое отсутствіе порозности отнимаетъ у тѣла громадное количество тепла, что еще въ большей степени происходитъ отъ того, что холстъ очень скоро испаряетъ свою влагу наружу, что легко можетъ обусловить появленіе простуды. Лучшія попоны, это—шерстяныя; шерсть

воспринимаетъ больше влаги, чѣмъ холстъ, но, съ одной стороны, это восприниманіе бываетъ гораздо медленнѣе и болѣе грубыя поры остаются проницаемы для воздуха въ теченіе большаго времени, и съ другой стороны, отдача влаги, какъ и высыханіе, происходятъ лишь мало-по-малу. Въ силу этого разстройства въ тепловой экономіи при употребленіи шерстяныхъ попонъ вовсе не замѣчается. Бумажныя ткани также медленнѣе работаютъ, чѣмъ холстъ, занимая среднее мѣсто между холстомъ и шерстью, такъ что лѣтомъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется болѣе ограниченная засушка, можно употреблять бумажныя покрывала или шерстяныя, на половину перемѣшанныя съ бумагой.

Послѣ всего сказаннаго, достаточно ясно, насколько вредно вспотѣвшую лошадь поставить въ стойло не прикрытой. Невоспрепятствованнымъ испареніемъ пота отнимается отъ тѣла значительное количество тепла, послѣдствіемъ чего должна быть простуда.

Въ Англии широко практикуется способъ мытья очень загрязненныхъ лошадей. Послѣ удаленія ножомъ пота, одинъ изъ конюховъ растираетъ лошадь мыльной водой и обмываетъ затѣмъ тепловатой, которая вмѣстѣ съ мыломъ удаляетъ и грязь, послѣ чего приступаетъ къ растиранію пучкомъ соломы.